Capture d'une séquence d'un DVD

Logiciels utilisés : DVD Shrink et Internet Video Converter

1/ Téléchargement et installation de » dvd Shrink 3.2 »

Aller sur le site <u>www.clubic.com</u> et faire une recherche sur <u>Dvd Shrink</u>

Clubic =	Teut Actus Recharger Pilotes Comparateur	de prix : Dossiers : Forums Jeux
Accueil Magazine Informatique Comp	oarateur de prix Telécharger [Jeux Yidéo] Commun	nu: 🚥 📄 🗃 🗃 🥃 🗵
D ROMANDO ENGLINE DARANTE CONTRACTO	continue su place de leader des écoles d'informatique an France	Consultar les résultats
Connexion : Pseudo		
Essayez aussi la suggestio	on de recherche suivante : dvd shrink 2007	Découvrez le sur Genealogie .com
Résultat préféré deronternautes pour '	'dvd shrink''	
Adepter un DVD processor de derte un expl endouer NT, 95 Sec Me, 2000, XP, NT	eos donné	

Cliquer sur Dvd Shrink (Attention à ne pas confondre ce logiciel avec un autre que se nomme Easy dvd shrink) puis cliquer sur télécharger (en rouge) et sur lancer le téléchargement (toujours en rouge)

	Sélectionner un autre serveur ou consulter l'ai	de au téléchargemer
léchargeme	ent de fichiers	
	Nom :shrink_dvdshrink_3.2.0.16_vf_francais_11021.zip Type : WinRAR ZIP archive, 1.05 Mo De : ftpclubic7.clubic.com Ou <u>v</u> rir Enregistrer Annuler	
Ioujours de la composition de la compositione	emander avant d'ouvrir ce type de fichier	
Toujours d Si les peuv n'enr sont	emander avant d'ouvrir ce type de fichier i fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichier ent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas o egistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. Qu les risques ?	s su els

Enregistrer ce programme (toujours sur le bureau).

Maintenant sur le bureau, cliquer deux fois sur cette nouvelle icône afin de décompresser le fichier



Cliquer sur «Extract To » puis sur Bureau et OK



Quitter le logiciel d'extraction et retourner sur le bureau. Le logiciel à installer apparait.



Cliquer deux fois dessus afin de l'installer. Cliquer toujours sur suivant-installer-et ok

Si tout à bien fonctionné le logiciel démarre et voici ce que vous devez avoir sur votre écran !!

🕏 DVD Shrink 3.2						-02
Fichier Edition Affichage Aide						
⊙ 😅 Ouvrir DVD Ouvrir Fichiers	E Analyse	Sauveg) arde!	Disque Complet	Remaniement	
0 MB				59 5		
🕑 Sauvegarde du DVD Complet			🔗 Pa	ramètres de Compr	ession	
Structure DVD	Durée	Taille				
our afficher l'Aide, cliquez sur F1			1.5			NUM

2/Capture d'une partie d'un dvd

Insérer le film dans votre lecteur de DVD, puis cliquer sur l'icône « ouvrir DVD »

ichier <u>E</u> dition	Affichage Aide				
> 💿	≥	R	Ø		
Ouvrir DVD	Ouvrir Fichiers	Analyse	Sauvegarde!	Disque Complet	Remaniemen

Puis sur Ok

uverture d'un DVD	
Sélectionnez le lecteur DVD:	
D:\[DVDVolume]	•
	ОК

Cliquer ensuite sur l'icône « Remaniement »

🕉 DVD Shrink 3.2				
Eichier Edition Affichage	Aįde			
💿 🖼 Ouvrir DVD Ouvrir Fi	chiers Analyse	Sauvegarde!	Disque Complet	Remaniement
D MB				
🕉 DVD Shrink 3.2 - DVD remanie				-0×
ichier Edition Affichage Aide				
0 6	B, S	3 🛛 🕯		
Ouvrir DVD Ouvrir Fichiers	Analyse Sauve	garde! Disque Complet	Remaniement	
IMB				
🕑 DVD remanié		🔗 Paramètres de Comp	pression 🔯 Explorate	ur DVD
Compilation DVD	+ + × ⊨	(D:) DVDVolume		🖌 🙆 🛄 -
Structure DVD	Durée Taille	Nom	Durée	Taille
🕑 DVD		Menus		
		Menus Titre	00:00.00	0.09 MB
		🖄 VTS 1	00:01.20	36 MB
		Film Principal		
		Titre 1	01:20.43	4,085 MB
Pour afficher l'Aide, cliquez sur F1				NUM

Sélectionner Titre 1 Dans la partie Film Principal et avec un clic droit faire « ajouter »



Cliquer sur redécoupe de la scène

DVD Shrink 3.2 Eichier Edition At	fichage Aide							
Ouvrir DVD	G Ouvrir Fichiers	Analyse	Sauvega	arde!	Disque Complet	Remaniement		
) MB					1	<u></u>		4,085 M
🕑 DVD remanié				S Pa	aramètres de Comp	ression 🙆 Explorat	teur DVD	1
Compilation DVD		+ +	× H	0	:) DVDVolume			2
Structure DVD	1	Durée	TRedé	coupe la	scène	Durée	1	Taille
🕑 DVD				Men	us			
🖻 Titre 1		01:20.43	4,085 MB	Me Control	nus Titre S 1	00:00.00 00:01.20	1	0.09 MB 36 MB
2011 (A) (M) (A)				Film	Principal			
				E Tib	e 1	01:20.43	4	,085 MB
			22				11.00	

Cette fenêtre apparaît

ecoupage des Se	image de Départi	00h 00m 00s 00 image
	<u></u>	Chapitre 11
4	Image de Pin:	01h 20m 43a 01 image
		Chapitre 12 M
Durée Totale: Taille Totale:	0 1h 20m 43s 01 images 4,085 MB	
		QK Annuler

Il reste maintenant à déplacer les curseurs de début et de fin de découpe et à cliquer sur ok

	Image de	00h 08m 58s 01 images
		Chapitre
	Image de F	00h 10m 53s 12 image
		Chapitre
Durée Totale:	00h 01m 55s 11 images	

Cliquer sur l'icône « sauvegarde »

Fichier	Edition	Affichage Aide					
	0	Ŕ	E.	- B	6		
0	uvrir DVD	Ouvrir Fichiers	Analyse	Sauvegarde!	Disgue Complet	Remaniement	

Sélectionner le périphérique en cliquant sur « Dossier sur disque dur »

ériphéri	que Cible	Zone DVD	Qualité	ouvegarde	Paramètres de Gravure	
	Sélect	ionnez le p	ériphériq	ue:		
-	🔁 Do	ossier sur dis	que dur	2		~
	Grave	r avec Nero:				
Ø	6	E: HL-DT-	ST DVDRAM	GSA-H42N		
	Créer	F: TSSTco une image I	rp CDDVDW SO:	/ SH-S203P		
	Créer) Image ISC	DVD:			
) Dossier su	ir disque du	r		

Puis sélectionner l'endroit où vous désirez enregistrer cette vidéo en cliquant sur « Explorer »

eripherique Cible	Zone DVD Qualité Sauvegarde Paramètres	de Gravure					
Sélect	ionnez le périphérique:						
🗢 🗁 Do	ssier sur disque dur	×					
Sélect	ionnez le dossier pour les fichiers obtenus:	0 -					
C:\Doc	C:\Documents and Settings\philou\Bureau						
Espace Espace	requis: 324 MB disponible dans le dossier: 197,015 MB	Explorer					
Crée	er les sous-dossiers VIDEO_TS et AUDIO_TS.						

Cliquer sur « OK »

Les fichiers obtenus sont sur le bureau dans le répertoire « VIDEO_TS » au format Vob

Afin de les insérer dans un diaporama Powerpoint, il faudra les transformer en fichier WMV à partir du logiciel Internet Vidéo Converter.